

## **Rotor ítem**

Este módulo le permite crear bloques de "rotación" de contenido. Esto puede ser muy útil para la publicidad o información de relieve.

### **Usar este módulo:**

El contenido de rotor se crea de forma similar a una Página.

### **Usar este módulo:**

- Seleccione Crear contenido > Rotor Item
- En Tab Text: inserte un título para el ítem. (ej: Rotor 1)
- En Attach an image: seleccione una imagen que se mostrará en la presentación.
- Image Alt text: Texto que se mostrará cuando se pasa el mouse por encima de la imagen.
- Seleccione Opciones del menú, y escriba en el Link URL: vínculo que será activado con este ítem.
- En Contenido: escriba el contenido de forma similar a una Página, en caso que no haya subido ninguna imagen y quiera hacer un rotatorio de textos.

Los demás elementos que siguen son similares a los de las Páginas (me refiero a Formato de entrada, Información de la revisión, etc.) Y en Opciones de publicación con seleccionar la opción Publicado, basta. Ya por último guardamos como siempre.

### **Configurar este módulo:**

- Seleccione Administrar > Configuración del sitio > Rotor Banner.
- Basics: Muestra el alto, ancho (se dejan así, esos valores que vienen por defecto) y max nodes que es la cantidad de ítems a mostrar en la presentación.
- Animation: Hora: segundos que tarda en cambiar cada ítem. Speed: Tiempo en segundos del efecto de transición entre cada imagen (se pone 0 sin transición). Effect: Es el efecto a utilizar para cambiar a la siguiente imagen del rotor. Pause on hover, es para habilitar o deshabilitar la opción de cuando nos paremos arriba de la imagen la misma no cambie hacia la próxima.
- Tabs: En Enable tabs: se muestra una lista con los títulos de los ítems (desactívela para no mostrar los títulos). En Group tabs, seleccione si quiere que las pestañas se muestren juntas.

Luego guardamos los cambios y añadimos otro ítem para poder ver un ciclo de imágenes en movimiento. Por último nos dirigimos a Administrar > Construcción

del sitio > Bloques y en el listado de desactivados buscamos uno que se llama Rotor banner y lo ubicamos donde deseamos.